

VIDEO7 N.7 - 2007

Questo tutorial in filmato video su Youtube PMstunionews
<http://www.youtube.com/profile?user=pmstunionews>

a cura di Daniele Robotti www.robotti.it

TUTORIAL FOTORITOCO


Come fare una semplice Maschera di Livello

La Maschera di Livello è uno strumento che ci permette, come dice il suo nome, di “mascherare” alcune parti di un livello in modo da rendere visibile il livello sottostante.

La Maschera di Livello ci permette di lavorare in modo non distruttivo, a grandi linee fa la stessa cosa dello strumento Gomma, solo che in caso di un ripensamento o di un nostro errore ci permette di rendere di nuovo visibile quello che abbiamo cancellato.


In questo tutorial vediamo un’applicazione base della Maschera di Livello, che ci sarà utile per iniziare a sperimentare tutte le possibilità di questa indispensabile tecnica di editing in Photoshop.

Vediamo come cancellare un brutto sfondo, sostituendolo con un bel cielo azzurro. La nostra foto di partenza è questo scatto dei due cuccioli con sullo sfondo una rete metallica da nascondere tramite la Maschera, in modo da rendere visibile lo sfondo azzurro del livello sottostante.



Come procedere: duplico il livello di sfondo (Background) e creo il livello Layer 1, seleziono il livello di sfondo e copio su questo la parte di cielo che ho prelevato da un'altra immagine, viene inserito il livello Layer 2.

Seleziono il livello con i cani, quello da dove dovrò mascherare/nascondere la rete metallica, inserisco su questo livello la Maschera: click sulla terza icona da sinistra della Palette Livelli (il cerchiolino su sfondo grigio).




Per mascherare la rete devo fare click sulla miniatura della Maschera selezionandola (così ho selezionato la maschera, e NON l'immagine dei cuccioli).

Per lavorare sulla Maschera è necessario che questa sia SELEZIONATA.

La maschera è selezionata quando è evidenziata dal bordino nella Palette Livelli.

Per nascondere la rete, dobbiamo colorare l'area della rete dipingendo con un Pennello di dimensione adeguata all'intervento e con bordo sfumato, dipingiamo in NERO per cancellare. Selezionando la Maschera i selettori dei colori ci mostrano i colori di Sfondo e Primo Piano in Bianco e Nero





Con il Pennello possiamo colorare in nero dipingendo direttamente sulla finestra con la foto dei cuccioli, dipingiamo sopra le aree (la rete metallica) che vogliamo nascondere.

Come vedete nella foto sopra, all'area del cielo che sta comparendo, corrisponde un'area uguale in nero sulla miniatura della Maschera di Livello nella Palette Livelli.

Se dipingendo commettiamo un errore, ad esempio dipingiamo su qualcosa che non vogliamo mascherare o abbiamo un ripensamento, per ritornare sui nostri passi e aggiustare il lavoro dobbiamo semplicemente sostituire il colore NERO dal selettore colore con il colore BIANCO e dipingere in bianco sopra all'area da ripristinare.

In questo esempio abbiamo pennellato in nero anche il cucciolo di sinistra, cambiamo colore e ripassiamo in bianco il cucciolo rendendolo di nuovo visibile.



Se desiderate ricevere chiarimenti o approfondire le tecniche illustrate in questo tutorial inviate la vostra richiesta a info@robotti.it